

ダイアルアップ設定マニュアル
(Air-H, @FreeD)

Windows XP **版**


キャプテン山形株式会社

1. WindowsXP : ダイヤルアップの設定


各 Air-H, @FreeD につきましても同様の設定方法となります。

モデム及びモバイルカードのドライバをインストール後
設定を行ってください。


[スタート] ボタンから[接続 (T)] - [すべての接続の表示 (S)] をクリックします。




[ネットワークタスク]内の[新しい接続を作成する]をクリックします。



[次へ] ボタンをクリックします。



[インターネットに接続する]をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。



[接続を手動でセットアップする]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

新しい接続ウィザード

準備
インターネット接続をセットアップする準備をしています。

インターネットにどう接続しますか?

- インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する (I)
- 接続を手動でセットアップする (M)
ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯域のアカウントには、電話番号は必要ありません。
- ISP から提供された CD を使用する (C)

< 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル

[ダイヤルアップモデムを使用して接続する]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット接続
インターネットにどう接続しますか?

- ダイヤルアップ モデムを使用して接続する (D)
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。
- ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する (U)
これは高速接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。
- 常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する (A)
これは高速接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。

< 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル

[ISP 名] 欄に任意の名前(ここでは「接続」とします)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

新しい接続ウィザード

接続名
インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。

ISP 名 (A)

接続

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

< 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル

[電話番号] 欄に弊社指定のアクセスポイントの電話番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

以下の設定項目を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

[ユーザー名]： 接続ユーザー名を半角で入力します。

[パスワード]： 接続パスワードを半角で入力します。

パスワードは入力しても「***」と表示されますので、大文字小文字等の入力間違いにご注意下さい。

[パスワードの確認入力]： 確認ですので、パスワードをもう一度半角で入力します。

[このコンピュータからインターネット接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する]： 通常はチェックをします。

[この接続を規定のインターネット接続とする]： 通常はチェックします。

[この接続のインターネット接続ファイアウォールをオンにする]： 通常チェックします。

[この接続へショートカットをデスクトップに追加] にチェックを入れ、[完了] ボタンをクリックします。